

Calendrier de nettoyage, d'assainissement et de désinfection

	Nettoyage (N) Assainissement (A) Désinfection (D)	Autres méthodes de nettoyage et remarques
AVANT et APRÈS chaque utilisation		
Cuisine		
Surfaces servant à la préparation des aliments	N/A	Avant et après tout contact avec des aliments et entre la préparation d'aliments crus et d'aliments prêts à consommer.
Surfaces utilisées pour les repas (tables, bureaux, chaises hautes, rehausseurs)	N/A	Nettoyez et désinfectez les tables à usages multiples avant de les utiliser pour manger et avant les activités qui n'ont aucun lien avec l'alimentation.
APRÈS chaque utilisation		
Jouets portés à la bouche et matériel de manipulation	N/A	Utilisez la procédure de lavage de la vaisselle manuelle ou au lave-vaisselle (mais pas en même temps que la vaisselle ou les couverts). Les jouets en peluche doivent être lavés à la température la plus élevée possible, conformément à l'Annexe E : Nettoyage, assainissement et désinfection du matériel de l'environnement.
Tables à langer et zones de change, pots et réducteurs	N/D	
CHAQUE JOUR et en cas de souillure		
Salle de bain		
Lavabos réservés au lavage des mains, robinets, comptoirs, distributeurs de savon et d'essuie-tout et poignées de porte/de soutien	N/D	
Sièges des toilettes, poignées des toilettes et porte-serviettes	N/D	
Sols	N/D	
Comptoirs et accessoires	N/D	
Cuisine		
Sols	N	
Plaques de cuisson et plans de travail	N/A	Désinfectez s'ils sont utilisés comme des surfaces en contact avec des aliments.
	N/D	Si le comptoir sert pour des activités non alimentaires, désinfectez-le avant de l'utiliser.
Équipement de cuisine, micro-ondes	N/A	
Comptoirs et éviers	N/A	Les comptoirs utilisés comme des surfaces en contact avec des aliments doivent être assainis avant toute utilisation.

Calendrier de nettoyage, d'assainissement et de désinfection

	Nettoyage (N) Assainissement (A) Désinfection (D)	Autres méthodes de nettoyage et remarques
CHAQUE JOUR et en cas de souillure		
Toutes les zones		
Objets fréquemment touchés (p. ex. poignées de la porte d'entrée ou des placards, bureaux, tables, chaises d'enfant, boutons de porte, poignées de porte, interrupteurs)	N/D	
Table d'eau avec jouets	N/D	Deux fois par jour (à midi et en fin de journée) : l'eau est changée. La table d'eau et les jouets sont nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation.
Table à sable ou table sensorielle avec jouets	N/D	Les jouets sont retirés, nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation. Les supports sensoriels restent secs et sont remplacés tous les trois mois ou plus fréquemment.
Carpettes et tapis	N*	Passez l'aspirateur tous les jours, nettoyez au besoin et shampouinez tous les trois mois. Évitez d'utiliser des tapis dans les endroits où il y a de jeunes enfants et un risque élevé d'éclaboussures. *En cas d'éclaboussure de sang ou de liquide corporel, un nettoyage à la vapeur et une désinfection sont nécessaires. S'il est impossible de les nettoyer correctement, vous devez les jeter.
Sols	N	
Articles de nettoyage		
Chiffons de dépoussiérage/nettoyage	N	Utilisez des produits de nettoyage jetables dans la mesure du possible. Si vous ne disposez pas de produits jetables, lavez les chiffons utilisés à la machine.

Calendrier de nettoyage, d'assainissement et de désinfection

	Nettoyage (N) Assainissement (A) Désinfection (D)	Autres méthodes de nettoyage et remarques
CHAQUE SEMAINE et en cas de souillure		
Toutes les pièces		
Matelas de repos, lits d'enfant, lits à barreaux (barreaux et matelas) ou parcs pour bébé	N/D	Une fois par semaine. Avant d'être utilisés par un autre enfant et chaque fois que ces éléments sont mouillés ou souillés.
Linge de lit	N	Lavez à la machine une fois par semaine, avant qu'ils soient utilisés par un autre enfant et chaque fois qu'ils sont mouillés ou souillés.
Extérieur des conteneurs à ordures avec pédale	N/D	
Seaux à couches (pour les couches lavables)	N/D	Une fois par semaine et chaque fois qu'un sac en plastique a fui. Laissez sécher à l'air libre avant de remettre un sac en plastique ou de fermer le couvercle.
Fenêtres et rebords au niveau des enfants	N/D	Essuyez avec un chiffon humide.
Matériel de manipulation et jouets en plastique partagés	N/D	Utilisez la procédure de lavage de la vaisselle manuelle ou au lave-vaisselle (mais pas en même temps que la vaisselle ou les couverts).
Étagères et armoires à jouets pour bébés et enfants en bas âge	N/D	Essuyez avec un chiffon humide.
Tapis de jeu ou de gym, jouets et équipements plus imposants, jouets à enfourcher, tables de jeu sèches, etc.	N/D	Essuyez avec un chiffon humide.
Matériel de gymnastique ou de sport	N/D	
Instruments de musique	N/D	

Calendrier de nettoyage, d'assainissement et de désinfection

	Nettoyage (N) Assainissement (A) Désinfection (D)	Autres méthodes de nettoyage et remarques
--	---	--

CHAQUE SEMAINE et en cas de souillure

Matériel de manipulation et jouets

Puzzles et livres plastifiés	D	Utilisez une lingette désinfectante; ne vaporisez pas de désinfectant sur ces objets et ne les immergez pas dans l'eau.
Claviers et accessoires informatiques (jeux vidéo, souris, manettes, etc.)	D	Utilisez une lingette désinfectante; ne vaporisez pas de désinfectant sur ces objets et ne les immergez pas dans l'eau.
Chaises	N/D	
Canapés et chaises rembourrés	N	Passez l'aspirateur.
Oreillers et housses de coussin utilisés dans les zones d'activité	N	Lavez à la machine.
Jouets mous et lavables	N	Lavez à la machine. Les jouets en peluche doivent être lavés à la température la plus élevée possible, conformément à l'Annexe F : Procédures de lavage de la vaisselle. Dans la mesure du possible, réservez-en l'usage à un seul enfant. En cas d'épidémie, retirez les jouets mous et lavez-les avant de les remettre à leur place.
Vêtements pour se déguiser	N	Lavez à la machine. En cas d'épidémie, retirez les déguisements et lavez-les avant de les remettre à leur place.
Zones pour animaux de compagnie	N/D	

Articles de nettoyage

Serpillières	N	Lavez à la machine. Utilisez un désinfectant pour nettoyer les fluides corporels, puis lavez à haute température.
--------------	---	---

CHAQUE MOIS et en cas de souillure

Cuisine

Réfrigérateurs	N/A	Nettoyez le congélateur tous les six mois.
Fours	N	

Toutes les pièces

Cagibis et casiers	N/D	Essuyez avec un chiffon humide.
Conteneurs à ordures (extérieurs)	N	Laissez les conteneurs fermés et videz-les chaque semaine.
Rideaux et stores	N	
Évents d'aération	N	Passez l'aspirateur.
Fenêtres	N	Lavez l'intérieur et l'extérieur au moins deux fois par an.

Guide pour les solutions d'assainissement et de désinfection

Produit chimique et concentration	Temps de contact	Exemples d'utilisation
Assainissement		
Quats (ammonium quaternaire) Assainissement des surfaces et de la vaisselle • Utilisez une concentration de 200 ppm de quats.	Selon les instructions du fabricant En cas d'utilisation à une concentration de 200 ppm, aucun rinçage n'est requis.	<ul style="list-style-type: none"> • Lavage manuel de la vaisselle. • Surface en contact avec des aliments : <ul style="list-style-type: none"> – tables pour les repas; – espaces cuisine; – équipements et surfaces sur place (p. ex. les zones de préparation et de service des aliments, les comptoirs, les gros équipements de cuisson, etc.). • Tout ce que les enfants peuvent porter à la bouche (p. ex. les jouets pour bébés et enfants en bas âge).
Eau de Javel domestique (5,25 % de chlore) Lavage de la vaisselle • Utilisez une concentration de 50 ppm (parties par million) d'eau de Javel (environ 4 ml d'eau de Javel pour 4 litres d'eau).	Une minute	<ul style="list-style-type: none"> • Lavage manuel de la vaisselle. • Tout ce que les enfants peuvent porter à la bouche (p. ex. les jouets pour bébés et enfants en bas âge).
Eau de Javel domestique (5,25 % de chlore) Assainissement des surfaces • Utilisez une concentration de 100 ppm d'eau de Javel. Soit environ : <ul style="list-style-type: none"> – 1 ml d'eau de Javel pour 500 ml d'eau; – 8 ml d'eau de Javel pour 4 litres d'eau. 	Une minute	Surface en contact avec des aliments : <ul style="list-style-type: none"> • tables pour les repas; • espaces cuisine; • équipements et surfaces sur place (p. ex. les zones de préparation et de service des aliments, les comptoirs, les gros équipements de cuisson, etc.).
Désinfection de bas niveau		
Quats (ammonium quaternaire) • Généralement utilisés à une concentration de 400 ppm.	Selon les instructions du fabricant	<ul style="list-style-type: none"> • Surfaces environnementales : sols, murs, tables de jeu, poignées de porte, interrupteurs, chaises. • Jouets qui ne sont pas portés à la bouche. • Zones réservées au changement de couche et tapis à langer. • Sièges d'aisance pour enfants (pots).
Alcool isopropylique à 70 à 95 %	Dix minutes Selon les instructions du fabricant	<ul style="list-style-type: none"> • Espace toilettes. • Éclaboussures de sang, vomissures, fluides corporels et matières fécales.
Eau de Javel domestique (5,25 % de chlore) Désinfection des surfaces • Utilisez une concentration de 500 ppm d'eau de Javel (soit environ 5 ml d'eau de Javel pour 500 ml d'eau ou 40 ml d'eau de Javel pour 4 litres d'eau).	Deux minutes	